NeoMetrik MoviNeo Server Update Handbuch

- 1. Bevor Sie mit dem Update Ihres Servers starten können, bringen Sie in Erfahrung auf welcher Version Ihr Server aktuell läuft.
- a) Dazu öffnen Sie unten rechts in Ihrer Taskleiste den Nach-Oben gerichteten Pfeil und wählen Sie den MoviNeo-Servermanager aus.
 Hier sehen Sie die aktuelle Version.



2. Im Anschluss können Sie mit den Updatevorbereitungen beginnen.

a) Klicken Sie im MoviNeo-Servermanager oben Links auf "Datei" und "Einstellungen exportieren". Speichern Sie diese Datei auf Ihrem Desktop (diese wird in einem späteren Schritt benötigt).

🗢 MoviNeo-Servermanager (1.0.0.28)	- 🗆 X			
Datei				
Einstellungen importieren	Tools Backup About			
Einstellungen exportieren				
Servermanager schliessen เวินเนยู มร				
Features	🗖 Lager 🔲 Akquise-Bot			
Client-Lizenzen -1 Clients	angemeldet 0			
Mandanten -1 Lizenz	ungültig			
Online-Aktivierung				





b) Klicken Sie auf den Reiter "Lizenz" und vergewissern Sie sich, dass kein MoviNeo Client mehr angemeldet ist.

🚑 MoviNeo-Server	manager (1.0	0.0.28)	_		×
Datei					
Dienste Einstellunge	n Lizenz E	Erweitert Tool	s Back	up About	t
Lizenznehmer					
Gültig bis					
Features			Lager [Akquise	e-Bot
Client-Lizenzen -1		Clients ange	meldet	0	3
Mandanten -1		Lizenz ungü	ltig		
Online-Aktivieung					

c) Sollten noch MoviNeo Clients angemeldet sein, können Sie diese unter dem Reiter "Tools" im Bereich "Angemeldete User anzeigen" nach Absprache abmelden.

🗢 MoviNeo-Servermanager (1.0.0.28)	_		×	
Datei				
Dienste Einstellungen Lizenz Erweitert Tools	Backup	About]	
Message Broadcast				
		Sende	n	
Sperren / Locks				
Aktive Sperren anzeigen				
User				
Angemeldete User anzeigen				

- **3.** Wenn kein MoviNeo Client mehr angemeldet ist und alle wichtigen Informationen zu Verfügung stehen können Sie mit dem Update beginnen.
- a) Laden Sie sich hierzu unter <u>https://www.movineo.de/downloads/MoviNeo_Serverupdater.zip</u> den Server-Updater herunter und speichern Sie diesen unter "C:\movineo_update"
 Führen Sie nun die "MoviNeoServerUpdater_native.exe" per Doppelklick aus.

Name	Änderungsdatum	Тур	Größe
📕 download	06.12.2022 12:15	Dateiordner	
🚳 lonic.Zip.dll	15.05.2020 11:37	Anwendungserwe	452 KB
mneo_serverupdate.log	06.12.2022 12:00	Textdokument	6 KB
MoviNeoServerUpdater_native.exe	06.12.2022 10:02	Anwendung	51 KB
MoviNeoServerUpdater_native.pdb	06.12.2022 10:02	PDB-Datei	68 KB

C





b) Klicken Sie auf "Nach neuer Version suchen", um mit der Suche nach einer neuen Version zu beginnen.

🛥 MoviNeo Server-Updater V28		_	
Nach neuer Verison suchen	✓ Datenbank-Backup erstellen	Neue Version jet	zt installieren
06.12.2022 15:09:30 Installierte Serverversion: 1.	0.0.28		
Copy to Clipboard			Beenden

c) Sollte eine neue Version verfügbar sein, klicken sie anschließend auf "Neue Version jetzt installieren"

😂 MoviNeo Server-Updater V28			_		×
Nach neuer Verison suchen	✓ Datenbank-Backup erstellen	erstellen Neue Version jetzt install			en
06.12.2022 15:09:30 Installierte Serverversi 06.12.2022 15:13:24 Eine neue MoviNeo-S	ion: 1.0.0.28 erver-Version ist verfügbar (1.0.0.29).				
Copy to Clipboard				Beende	n





d) Wenn Sie sicher sind, dass sich keine Nutzer in MoviNeo befindet drücken Sie in folgendem Dialog auf "Ja" um das Update zu starten.



e) Es wird nun ein Backup der MoviNeo Datenbank erstellt. Das Backup finden Sie anschließend im Download-Verzeichnis des Server-Updaters.

Hinweis: Das Erstellen des Backups kann je nach Servergeschwindigkeit und Datenbankgröße einige Zeit in Anspruch nehmen. Beenden Sie den Server-Updater auf keinen Fall!

f) Lesen Sie sich die Informationen unseres Setup-Assistenten durch und bestätigen Sie anschließend mit "Weiter".







g) Bitte ändern Sie den Pfad NICHT, dies kann zu Problemen führen. Klicken Sie erneut auf "Weiter" um zum nächsten Schritt zu gelangen.

🕼 MoviNeo Server	-		×
Installationsordner wählen			-
Der Installer wird MoviNeo Server in folgendem Ordner installieren. Um in diesem Ordner zu installieren, klicken Sie auf "Weiter". Um in einem a Ordner zu installieren, geben Sie diesen ein oder klicken Sie auf "Durchsuc	anderen hen''.	vorhande	nen
Ordner: C:\Program Files (x86)\NeoMetrik GmbH\MoviNeo Server\	Du	ırchsuche	n
	Spei <u>c</u>	herplatzbe	edarf
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter >		Abbred	chen

h) Bestätigen Sie nun mit "Weiter" um die Installation zu starten.

🛃 MoviNeo Server	-		×
Installation bestätigen			5
Der Installer ist zur Installation von MoviNeo Server auf Ihrem Computer be Klicken Sie auf "Weiter", um die Installation zu starten.	ereit.		
< <u>Z</u> urück <u>W</u> eiter	>	Abbr	echen

i) Nun wurde der Server geupdatet und Sie können den Update Manager durch Klicken auf "Schließen" beenden.





j) Jetzt teilt Ihnen der Server-Updater noch mit, dass die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde.

Hiernach können Sie dieses Fenster und den Server-Updater schließen.



- 4. Nachdem die Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen wurde, müssen nun noch einzelne Dinge überprüft werden. Starten Sie hierzu den MoviNeo-Servermanager.
- a) Importieren Sie zunächst durch einen Klick auf "Datei" und "Einstellungen importieren", Ihre zuvor exportierte Datei.



b) Stoppen Sie nun die Dienste und Starten Sie diese anschließend neu.







c) Überprüfen Sie zu guter Letzt ob im Reiter "Lizenz" ihre Lizenz eingetragen ist.

🖛 MoviNeo-Servermanager (1.0.0.29) — 🗌 🗙
Datei
Dienste Einstellungen Lizenz Erweitert Tools Backup About
Lizenznehmer Gültig bis 11.02.2023
Features MoviNeo Pro 🔽 Lager 🔽 Akquise-Bot
Client-Lizenzen 10 Clients angemeldet 0
Mandanten 99 Bing Maps 0/0
Online-Aktivierung Lizenz OK

HURRA!!! Nun haben Sie Ihren Server erfolgreich geupdatet!

Dokumenthistorie				
Datum	Autor	Revision	Kommentar	
06.12.2022	JS	001	Erstellt	